


Para conectar una estación de trabajo SAINT Enterprise sin SQLBROWSER

Para poder conectar una estación de trabajo local o remota a un servidor SQL SERVER, deben cumplirse las siguientes TRES condiciones:

1 – El SQLSERVER debe configurarse para que escuche un puerto fijo (ejemplo TCP 8000) y no dinámico como viene configurado por defecto:



Propiedades: TCP/IP

Protocol IP Addresses

Enabled	No
IP Address	::1
TCP Dynamic Ports	
TCP Port	8000

☒ IP8

Active	Yes
Enabled	Yes
IP Address	192.168.1.10
TCP Dynamic Ports	
TCP Port	8000

☒ IP9

Active	Yes
Enabled	No
IP Address	fe80::5efe:10.0.0.15%2
TCP Dynamic Ports	
TCP Port	8000

☒ IPAll

TCP Dynamic Ports	
TCP Port	8000

TCP Port
TCP port

Aceptar Cancelar Aplicar Ayuda

Debe borrar en TODAS las conexiones en la fila TCP Dynamic Ports el '0' cero y en la fila TCP Port escribir el puerto que vamos a usar. Ejemplo TCP 8000.

Al final donde dice IPALL, borrar donde dice TCP DYNAMIC PORTS y en TCP Port escribir el puerto deseado. Ej. 8000.

2 - Abrir en el Firewall, el puerto del SQL Ej. TCP 8000, *tanto de entrada como de salida*.

3 – Configurar la conexión de la estación de cualquiera de estas dos maneras:

Con nombre del Servidor:

Conexión Saint Enterprise

Ubicación aplicación: C:\Program Files (x86)\Saint Enterprise\AdministMIA\

Empresa:

Ver datos del servidor: ☒ Si

Servidor: AMUGGIA-PC\SQLEXPRESS,8000

Base de datos: enterprisemia

Seguridad windows: Seguridad base de datos

Ver los datos del usuario: ☒ Si

Usuario: sa

Clave de acceso: xxxxxxxx

Equipo SLM: AMUGGIA-PC

Dirección del puerto SLM: 10000

Directorio Reportes: C:\Program Files (x86)\Saint Enterprise\AdministMIA

Directorio Temporal: C:\Program Files (x86)\Saint Enterprise\AdministMIA

Conexión solo lectura: ☐ Si

Acceso diferentes módulos para la conexión:

☒ Administrativo	☒ Ventas	☒ Compras
☒ Bancos	☒ Configurador	☒ Consolidador

Conectar [Icono] Aceptar Salir

Con la dirección IP del Servidor:

Conexión Saint Enterprise

Ubicación aplicación: C:\Program Files (x86)\Saint Enterprise\AdministMIA\

Empresa:

Ver datos del servidor: ☒ Si

Servidor: 192.168.1.10\SQLEXPRESS,8000

Base de datos: enterprisemia

Seguridad windows: Seguridad base de datos

Ver los datos del usuario: ☒ Si

Usuario: sa

Clave de acceso: xxxxxxxx

Equipo SLM: 192.168.1.10

Dirección del puerto SLM: 10000

Directorio Reportes: C:\Program Files (x86)\Saint Enterprise\AdministMIA

Directorio Temporal: C:\Program Files (x86)\Saint Enterprise\AdministMIA

Conexión solo lectura: ☐ Si

Acceso diferentes módulos para la conexión:

☒ Administrativo	☒ Ventas	☒ Compras
☒ Bancos	☒ Configurador	☒ Consolidador