

# Manual de instalación de Taller Anywhere en Android

## Instalación mediante cable USB

Este procedimiento permite instalar **Taller Anywhere** directamente desde un archivo APK, sin utilizar Google Play Store.

**Importante:** instale únicamente el archivo APK de Taller Anywhere proporcionado directamente por Sys Quest o por una fuente autorizada. No instale archivos APK recibidos desde fuentes desconocidas.

---

## 1. Requisitos

Antes de comenzar necesitará:

- Dispositivo Android.
- Cable USB compatible con el dispositivo.
- Computadora donde se encuentre el archivo de instalación.
- Archivo APK de Taller Anywhere.
- Espacio disponible en el dispositivo.
- Permisos para instalar aplicaciones en el dispositivo.

El archivo tendrá normalmente un nombre similar a:

TallerAnywhere.apk

---

## 2. Conectar el dispositivo Android a la computadora

Conecte el teléfono o tablet a la computadora utilizando el cable USB.

Android puede mostrar una notificación indicando que el dispositivo está conectado mediante USB.

Seleccione:

**Transferencia de archivos**

o:

**Transferir archivos / Android Auto**

En algunos dispositivos puede aparecer como:

#### **MTP – Transferencia de archivos**

No seleccione únicamente **Cargar dispositivo**, ya que en ese modo la computadora no podrá acceder al almacenamiento interno.

---

## **3. Localizar el dispositivo en Windows**

En la computadora abra:

**Explorador de archivos → Este equipo**

Debe aparecer el teléfono o tablet conectado.

Por ejemplo:

Este equipo → Redmi Pad

o:

Este equipo → Samsung Galaxy

Abra el dispositivo y luego seleccione:

**Almacenamiento interno**

---

## **4. Copiar el archivo Taller Anywhere**

Para facilitar posteriormente la instalación, recomendamos copiar el archivo APK dentro de la carpeta:

**Download**

o:

**Descargas**

Por ejemplo:

Almacenamiento interno → Download → TallerAnywhere.apk

Espere hasta que Windows termine de copiar completamente el archivo.

---

## 5. Desconectar el dispositivo

Cuando termine la copia puede desconectar el cable USB.

Ahora el archivo de instalación de Taller Anywhere se encuentra físicamente almacenado en el dispositivo Android.

---

## 6. Localizar el archivo APK

En el dispositivo Android abra la aplicación:

### Archivos

También puede llamarse:

- Files
- Gestor de archivos
- Administrador de archivos
- Mis archivos

Entre en:

### Descargas

Busque:

TallerAnywhere.apk

Pulse sobre el archivo.

---

## 7. Autorizar la instalación de aplicaciones externas

Como Taller Anywhere no está siendo instalado desde Google Play Store, Android puede mostrar un mensaje indicando que, por seguridad, no está permitido instalar aplicaciones desde esa fuente.

Esto es normal.

Android puede mostrar un mensaje similar a:

**Por motivos de seguridad, tu teléfono no puede instalar aplicaciones desconocidas de esta fuente.**

Seleccione:

## Configuración

Se abrirá una pantalla con una opción similar a:

### Permitir desde esta fuente

Active esta opción.

Por ejemplo:

### Permitir desde esta fuente: ACTIVADO

Después regrese a la pantalla anterior.

Esta autorización normalmente se concede solamente a la aplicación desde la cual está abriendo el APK, por ejemplo el Administrador de Archivos.

---

## 8. Instalar Taller Anywhere

Pulse nuevamente:

TallerAnywhere.apk

Android mostrará:

### ¿Quieres instalar esta aplicación?

Seleccione:

### Instalar

Espere unos segundos mientras se realiza la instalación.

Cuando termine debe aparecer:

### Aplicación instalada

Seleccione:

### Abrir

para ejecutar Taller Anywhere inmediatamente.

También puede seleccionar:

### Listo

y abrir posteriormente Taller Anywhere desde el icono de aplicaciones.

---

## 9. Primer inicio de Taller Anywhere

Busque el icono:

### **Taller Anywhere**

Pulse para iniciar la aplicación.

La primera vez que se ejecuta pueden solicitarse algunos permisos necesarios para determinadas funciones del sistema.

Dependiendo de la configuración de Taller Anywhere pueden solicitarse permisos para:

- Cámara.
- Fotografías.
- Archivos.
- Notificaciones.

Estos permisos permiten utilizar funciones como la recepción del vehículo con fotografías y las notificaciones del sistema.

---

## 10. Configuración inicial

Al ejecutar Taller Anywhere por primera vez puede aparecer la pantalla:

### **Configurar Taller Anywhere**

Ingresa los datos correspondientes al servidor donde se encuentra instalado el sistema.

Estos datos deben ser suministrados por el administrador de Taller Anywhere.

Después de completar la configuración, guarde los cambios y continúe con el inicio de sesión.

---

## Instalación en Xiaomi / Redmi / HyperOS

En equipos Xiaomi o Redmi con HyperOS, la opción para permitir la instalación puede encontrarse aproximadamente en:

**Configuración → Protección de privacidad → Permisos especiales → Instalar aplicaciones desconocidas**

También puede aparecer directamente cuando se intenta ejecutar el APK.

Seleccione la aplicación utilizada para abrir el archivo, por ejemplo:

**Administrador de archivos**

y active:

**Permitir desde esta fuente**

Los nombres de las opciones pueden variar ligeramente según la versión de Android o HyperOS.

---

## Si aparece Google Play Protect

Algunos dispositivos pueden mostrar una advertencia de Google Play Protect porque la aplicación no proviene de Google Play Store.

Antes de continuar, confirme siempre que el archivo corresponde al instalador oficial proporcionado para Taller Anywhere.

Si el archivo es el instalador autorizado de Taller Anywhere, continúe únicamente siguiendo las opciones permitidas por el propio dispositivo.

---

## Actualización de Taller Anywhere

Cuando exista una nueva versión del programa:

1. Copie el nuevo archivo `TallerAnywhere.apk` al dispositivo.
2. Abra el archivo.
3. Android detectará que Taller Anywhere ya está instalado.
4. Seleccione **Actualizar**.
5. Espere a que finalice la actualización.

Normalmente no es necesario desinstalar previamente Taller Anywhere.

Para que Android reconozca una actualización correctamente, el nuevo APK debe pertenecer a la misma aplicación y estar firmado con la misma clave utilizada en la instalación original.

---

## Problemas frecuentes

### La computadora no muestra el teléfono o tablet

Revise la notificación USB del dispositivo y seleccione:

**Transferencia de archivos**

Pruebe también otro puerto USB o cable.

Algunos cables solamente permiten cargar y no permiten transferencia de datos.

---

## No encuentro el archivo APK

Abra:

**Archivos → Descargas**

Compruebe que el archivo haya sido copiado correctamente desde la computadora.

---

## Aparece "No se permite instalar aplicaciones desconocidas"

Pulse:

**Configuración**

y active:

**Permitir desde esta fuente**

para el administrador de archivos que está utilizando.

---

## Aparece "Aplicación no instalada"

Puede producirse por varias razones:

- El archivo APK está incompleto.
- Existe una versión incompatible instalada.
- El APK fue firmado con una clave diferente.
- La versión de Android no es compatible.
- No hay suficiente espacio disponible.

En estos casos comuníquese con soporte técnico.

---

## Taller Anywhere se instala pero no puede conectarse

La instalación del APK y la conexión al servidor son procesos diferentes.

Compruebe:

- Que el dispositivo tenga acceso a Internet o a la red correspondiente.
- Que la dirección del servidor esté correctamente configurada.

- Que el servidor de Taller Anywhere esté funcionando.
  - Que los puertos necesarios estén disponibles.
- 

## Recomendación de seguridad

Después de instalar Taller Anywhere, puede volver a desactivar la autorización utilizada para instalar archivos APK.

Por ejemplo:

**Configuración → Aplicaciones → Acceso especial → Instalar aplicaciones desconocidas → Administrador de archivos**

Desactive:

**Permitir desde esta fuente**

Esto evita que otras aplicaciones se instalen accidentalmente desde archivos descargados.

---

## Resumen rápido

**Conectar dispositivo → Transferencia de archivos → Copiar TallerAnywhere.apk a Descargas → Abrir APK → Permitir instalación desde esa fuente → Instalar → Abrir Taller Anywhere → Configurar servidor**

---

## Taller Anywhere

**Tu taller. Donde estés.**

[www.talleranywhere.com](http://www.talleranywhere.com)